

## Gromacs 5.1.2 for GPU

### ウェブページ

<http://www.gromacs.org/>

### バージョン

5.1.2

### ビルド環境

- Intel Compiler 15.0.2
- Cuda compilation tools, release 7.5, V7.5.17
- cmake 2.8.8

### ビルドに必要なファイル

- gromacs-5.1.2.tar.gz
- [int128.patch](#)

### パッチファイル

int128.patch

```
--- src/external/boost/boost/config/compiler/intel.hpp.orig 2014-06-18 00:14:19.000000000 +0900
+++ src/external/boost/boost/config/compiler/intel.hpp      2014-07-09 09:59:27.000000000 +0900
@@ -35,10 +35,14 @@
 #endif

 #ifdef BOOST_INTEL_STDCXX0X
+#ifndef BOOST_COMPILER
 #define BOOST_COMPILER "Intel C++ C++0x mode version " BOOST_STRINGIZE(BOOST_INTEL_CXX_VERSION)
+#endif
 #else
+#ifndef BOOST_COMPILER
 #define BOOST_COMPILER "Intel C++ version " BOOST_STRINGIZE(BOOST_INTEL_CXX_VERSION)
 #endif
+#endif
 #define BOOST_INTEL BOOST_INTEL_CXX_VERSION

 #if defined(_WIN32) || defined(_WIN64)
@@ -303,10 +307,6 @@
 # define BOOST_HAS_STDINT_H
 #endif

-#if defined(_LP64_) && defined(__GNUC__) && (BOOST_INTEL_CXX_VERSION >= 1310)
-# define BOOST_HAS_INT128
-#endif
-
//
// last known and checked version:
#if (BOOST_INTEL_CXX_VERSION > 1310
```

### ビルド手順

```
#!/bin/csh -f
umask 022
set file_gromacs=/home/users/${USER}/build/gromacs512/gromacs-5.1.2.tar.gz
set file_patch2=/home/users/${USER}/build/gromacs512/int128.patch
set prefix=/local/apl/pg/gromacs512-CUDA
#set work=/work/users/${USER}
set work=/dev/shm/${USER}
source /opt/intel/composer_xe_2015.2.164/bin/compilervars.csh intel64
#-----
cd ${work}
if (-d gromacs-5.1.2) then
  mv gromacs-5.1.2 gromacs-erase
  rm -rf gromacs-erase &
endif
tar xzf ${file_gromacs}
cd gromacs-5.1.2
patch -p0 < ${file_patch2}
#
setenv CC icc
setenv CXX icpc
setenv F77 ifort
setenv F90 ifort
setenv FC ifort
mkdir rccs-gpu
cd rccs-gpu
cmake28 .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${prefix} \
  -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON \
  -DGMX_MPI=OFF \
  -DGMX_GPU=ON \
  -DGMX_DOUBLE=OFF \
  -DGMX_FFT_LIBRARY=mkl \
  -DREGRESSIONTEST_DOWNLOAD=OFF
make -j 12
make install
cd ..
```